

## Update Ihres USB-Dongles (Kopierschutzstecker) bei Crumhorn Labs (sinngemäße Übersetzung)

Alle Lizenzen (Hauptwerk, Sample-Sets) werden im USB-Dongle selbst gespeichert.

Wenn Sie an Ihrem PC Hardware-Änderungen durchführen, hat dies keine Auswirkung auf die Lizenzierung.

Den USB-Dongle können Sie auch in jeden anderen PC stecken, auf dem z.B. eine Probierversion von HW (Evaluation-Version) installiert ist und diese damit zur Basic-Edition bzw. Advanced-Edition freischalten, solange der Dongle eingesteckt ist.

Auch ihre Sample-Sets würden auf dem PC laufen (ist ja im Dongle gespeichert).

Bitte beachten:

Dongle-Update-Files von Crumhorn Labs werden nur noch in einem Format versendet, das für HW 2.20 oder später erforderlich ist.

Sollten sie noch eine ältere HW-Version besitzen, z.B. HW 2.10 oder 2.11, dann geben sie das beim Dongle-Update bitte unbedingt an, weil sonst das Datenformat nicht stimmen würden.

Ihre momentane HW-Version können sie wie folgt überprüfen:

Windows:

Hauptwerk starten, im Menü „Help“ den Eintrag „About Hauptwerk“ wählen.

MAC:

Hauptwerk starten, im Menü „Hauptwerk“ den Eintrag „About Hauptwerk“ wählen.

Durchführung des Updates:

- HW starten
- Menü „File“ öffnen
- Den Eintrag „Create a dongle update request file.....“ wählen
- Einen Speicherort (z.B. Desktop) angeben und einen Namen vergeben (z.B. Klaus.c2v)
- Diese Datei als Email-Anhang bitte an mich oder direkt an Crumhorn-Labs senden, mit der Bitte um ein Dongle-Update. Email: [info@pc-und-musik.com](mailto:info@pc-und-musik.com) oder [info@crumhorn-labs.com](mailto:info@crumhorn-labs.com)

Sie erhalten eine modifizierte Datei mit der Endung ....rar zurück. Die Datei bitte nicht entpacken, sondern nur auf ihren PC kopieren !!!

- HW starten
- Menü „File“ öffnen
- Den Eintrag „Apply a dongle update file.....“ wählen

Das war`s dann auch schon.